

WordPress のはじめ方 - スタートガイド

- [http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress %E3%81%AF%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E6%96%B9 - %E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89](http://wpdocs.sourceforge.jp/WordPress%E3%81%AF%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E6%96%B9-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)
- プラットフォーム : PHP ver. 4.3 以上 + MySQL ver. 4.0 以上

必須 RPM のインストール

- CentOS-5 の場合
- コマンド

```
yum install httpd-devel mysql-server php php-mysql
```

- インストールされた RPM
- httpd-devel.i386 0:2.2.3-43.el5.centos.3
- mysql-server.i386 0:5.0.77-4.el5_5.3
- php-mysql.i386 0:5.1.6-27.el5
- apr-devel.i386 0:1.2.7-11.el5_5.2
- apr-util-devel.i386 0:1.2.7-11.el5_5.1
- cyrus-sasl-devel.i386 0:2.1.22-5.el5_4.3
- db4-devel.i386 0:4.3.29-10.el5_5.2
- expat-devel.i386 0:1.95.8-8.3.el5_5.3
- mysql.i386 0:5.0.77-4.el5_5.3
- openldap-devel.i386 0:2.3.43-12.el5_5.2
- perl-DBD-mysql.i386 0:4.014-1.el5.rf
- php-common.i386 0:5.1.6-27.el5
- php-pdo.i386 0:5.1.6-27.el5
- php.i386 0:5.1.6-27.el5
- php-cli.i386 0:5.1.6-27.el5

mysql 初期化 + 開始

- /etc/my.conf 追加

```
[mysqld]
innodb_file_per_table
innodb_log_file_size=33554432
innodb_log_files_in_group=4
default_table_type=InnoDB
default_storage_engine=InnoDB
```

- 起動

```
/sbin/service mysqld start
```

- root mysql ユーザーパスワード設定

```
mysql -u root -p
set password=PASSWORD('wordpress2010');
```

- データベース wordpress 作成

```
mysqladmin -u root -p create wordpress
```

- wordpress mysql ユーザー作成

```
create user 'wordpress'@'localhost';  
grant all on wordpress.* to 'wordpress'@'localhost';
```

- wordpress mysql ユーザーパスワード変更

```
set password for 'wordpress'@'localhost'=PASSWORD('wordpressPass');
```

インストール環境の phpinfo

- <https://nona.to/phpinfo.php>

WordPress 初期設定

- sample ファイル

```
define('DB_NAME', 'wordpress');  
define('DB_USER', 'wordpress');  
define('DB_PASSWORD', 'wordpressPass');  
define('DB_HOST', 'localhost');
```

- <https://nona.to/centos32/wordpress/wp-admin/install.php>

利用開始

- <https://nona.to/wordpress/>